

## 使用 Outlook Express 或 Outlook2000 收发邮件设置:

使用 Outlook Express 收发邮件，用户需要按以下步骤在 Outlook Express 中作配置。

步骤一：打开 Outlook Express，选择“工具”菜单中的“帐户”菜单项。如图 1 所示。



图 1

步骤二：点击“邮件”标签，然后点击“添加”下面的“邮件”，如图 2 所示。



图 2

步骤三：在下一步的“连接向导”里面，首先输入您的发件人名字，然后点击下一步。



图 3

步骤四：输入您的电子邮件地址，然后点击下一步。



图 4

步骤五：选择 pop3 服务器，然后输入接收邮件和发送邮件服务器的地址：

接收服务器：mail.surlink.com.cn

发送服务器：mail.surlink.com.cn

然后点击下一步。



图 5

步骤六：输入帐号名字和密码，请注意，帐号名就是您的邮件地址。

**不要选择**“使用安全密码身份登陆”这个选项。然后点击下一步。



图 6

步骤七：单击完成。然后继续进行设置。



图 7

步骤八：在邮件下面，点击刚才设置好的帐号的属性。




图 8

步骤九：在帐号的属性里面，点击服务器页面，然后选中“我的服务器要求身份验证”，点击确定完成全部设置。




图 9

## 一、使用 Outlook 2003 收发邮件设置:

使用 Outlook 2003 收发邮件，用户需要按以下步骤在 Outlook 中作配置。

步骤一：打开 Outlook2003，选择“工具”菜单中的“电子邮件帐户”菜单项，如图 1 所示。



图 10

步骤二：选择“添加新电子邮件帐户”标签，点击“下一步”，




图 11

步骤三：选择服务器类型为“POP3”，点击“下一步”。




图 12

步骤四：填写电子邮件设置，请注意，帐号名就是您的邮件地址。发送和接收邮件服务器的地址都是 mail.surlink.com.cn；



图 13

步骤五：点击“其他设置”按钮，点击“发送服务器”标签，选中“我的发送服务器要求身份验证”复选框，点击“确定”按钮，即可。




图 14